



Gelieferte Lizenzinformationen:

Zwei Schlüssel werden beim Kauf einer Tilos-Lizenz übermittelt. Mit diesen Schlüsseln können Sie Tilos für die Benutzung auf einem Computer lizenzieren (Die Lizenz ist auf diesen Computer festgeschrieben). Bitte legen Sie diese Schlüssel an einem sicheren Platz ab. Sie werden sie z.B. zum Verschieben der Lizenz auf einen anderen Computer benötigen.

Lizenzierungsemail von Ihrem Lieferanten

Produkt-ID: TFS-09999—AB00CD (Beispiel)

Seriennummer: 5a9Bj-76AaB-2yD3L-DWCEF-iB4eh-4ykgY (Beispiel)

Tilos Einzelplatzlizenz (TFS)

Die Lizenz ist auf den Computer fest geschrieben , auf dem die Aktivierung durchgeführt wurde. (Bemerkung: Einzelplatzlizenzen sind nicht für Terminalserver-Umgebungen geeignet)

Tilos USB-Lizenz portabel (TUS)

Die Lizenz ist für den USB-Stick fest geschrieben, auf dem die Aktivierung durchgeführt wurde. (Bemerkung: USB-Lizenzen sind nicht für Terminalserver-Umgebungen geeignet)

Tilos Netzwerklizenzen (TFN, TSN)

Die Lizenz ist auf den Serverpfad fest geschrieben, auf dem die Aktivierung durchgeführt wurde.

Erster Start: Aktivieren der Lizenz

Beim ersten Start von Tilos wird der Dialog „Willkommen“ angezeigt. Die Lizenzaktivierung für diese Installation kann damit gestartet werden.

TILOS lizenzieren

Die Aktivierung einer neuen Lizenz starten.

TILOS mit einer vorhandenen Lizenz verbinden

Diese Tilos Installation an eine vorhandene Lizenz anschließen.

TILOS als Demoversion starten

Tilos als Demoversion (ohne Lizenz) starten

Update auf Version 7.0

Aktualisieren Sie eine **vorhandene Version 6** Lizenz auf Version 7

Was passiert während der Aktivierung?


- Sie werden nach der Produkt-ID und der Seriennummer gefragt. Diese Schlüssel erhalten Sie von Ihrem Lieferanten.
- Sie werden nach einen Ordner für die Lizenzdateien gefragt. Tilos-Anwender müssen über die Berechtigung **Ändern** im Lizenzordner verfügen. Der Pfad zum Lizenzordner wird in der Datei config.ini gespeichert: (*Beispiel: ProtectionPath=C:\ProgramData\TILOS\Licence*)
- Sie werden nach Ihrem Firmennamen und Ihrer E-Mailadresse gefragt.
- Die Daten werden online überprüft und die Lizenz aktiviert. **Eine Internet-Verbindung ist dazu notwendig.** Ist die Lizenz aktiviert, kann sie nicht gleichzeitig auf einem anderen Computer aktiviert werden.

Bemerkung: Für weitere Informationen über den Aktivierungsvorgang lesen Sie bitte in der Online-Hilfe.

Bemerkung: Sie können die Aktivierung je Lizenz nur einmal durchführen.



Dateiübersicht (Nach der Lizenz-Aktivierung)



Netzwerklicenzen: Verbinden der Tilos-Installation mit dem Lizenz-Ordner

Bei **Netzwerk**-Lizenzen (TFN) empfehlen wir an jedem Arbeitsplatz eine lokale Tilos-Installation vorzunehmen. Beim ersten Start der lokalen Installation wird wieder der Dialog Willkommen angezeigt. Wählen Sie die Option **“Tilos mit einer vorhandenen Lizenz verbinden”** und wählen Sie den Lizenzordner aus. Nach Bestätigen mit OK ist diese Installation mit dem Lizenzordner verbunden.

In **Terminalserver**-Umgebungen installieren und lizenzieren Sie Tilos nur einmal auf dem Terminalserver. Jeder Benutzer muss die Tilos7.exe über eine Verknüpfung starten.

Für die **Named User** Lizenz (TSN) verwenden Sie die zusätzliche Textdatei **“TilosUser.dat”**, welche im Lizenzordner zu finden ist. Um einen neuen Benutzer einzutragen, hängen Sie eine neue Zeile an diese Datei an. Diese Zeile enthält den Windows-Benutzernamen. Die TilosUser.dat kann auch in einen schreibgeschützten Ordner verschoben werden. Ändern Sie dazu in der Datei **Tilos.dat** im Lizenzordner den Eintrag **“TILOSUserPath=”** auf den neuen Ordner.

Folgende Programmstarts und Demoverision

Während jedem Programmstart prüft Tilos die Lizenz. Wenn Sie keine Lizenz haben oder ein Fehler besteht, können Sie in der Demoverision arbeiten. Wählen Sie **TILOS als Demoverision starten** während dem Start. Maximal 10 Vorgänge können gespeichert oder gedruckt werden.

Probleme mit der Lizenz

1. Prüfen Sie, ob sich die Hardware-Umgebung geändert hat (z.B. Neue Festplatte oder Computer).
2. Sie können Hilfe / Lizenzmanager aufrufen, um mehr Informationen über die Lizenz zu erhalten.
3. Kontaktieren Sie Ihren Lieferanten.

Verschieben der Lizenz auf einen anderen Computer

1. Starten Sie Tilos (an nur einem Arbeitsplatz)
2. Wählen Sie das Menu **“Hilfe / Lizenzmanager ”**
3. Wählen Sie **“Lizenz deaktivieren”** und folgen Sie den Anweisungen. Eine Internetverbindung ist notwendig! Am Ende des Vorganges ist die Lizenz deaktiviert.
4. Aktivieren Sie die Lizenz mit den original Lizenzschlüsseln auf einem anderen Computer (Siehe:“Erster Start”)